Santé Québec Chaudière-Appalaches

INSTRUCTIONS À L'USAGER

MÉTHODE D'AUTOPRÉLÈVEMENT VAGINAL POUR LE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

NE PAS toucher l'embout blanc de l'écouvillon et ne pas le déposer sur une surface. En cas de contact avec une surface, les résultats risquent d'être imprécis. Au besoin, rapporter la trousse au centre de prélèvement et en demander une nouvelle.

NE PAS tremper l'écouvillon dans le liquide du tube de transport avant d'effectuer le prélèvement.

ATTENTION : le liquide présent dans le contenant est poison. Ne pas boire et ne pas jeter dans l'évier, la toilette ou la poubelle. En cas d'éclaboussures, bien laver les mains et la surface avec de l'eau et du savon.

Se laver soigneusement les mains avant ET après les étapes suivantes.



1. Ouvrir l'emballage. La pipette de transfert (**image 1**) ne sera pas requise et peut être jetée. Ne pas ouvrir le tube de transport.
2. Identifier le tube de transport avec votre nom, prénom, et date de naissance (l'absence de ces informations peut entraîner le rejet du prélèvement). Ajouter la date et l'heure du prélèvement.
3. Retirer l'écouvillon de son emballage et tenir l'embout blanc dirigé vers le haut (**image 2**). Ne pas déposer.
4. Écarter délicatement les lèvres vaginales. Insérer l'embout blanc de l'écouvillon dans l'orifice du vagin d'environ 5 cm (environ la longueur du pouce), au maximum jusqu'à la ligne plus mince sur la tige de l'écouvillon (**image 3**).
5. Faire pivoter l'écouvillon pendant 30 secondes contre les parois du vagin. Retirer en prenant soin de ne pas le faire entrer en contact avec la peau ni quoi que ce soit d'autre. Ne pas déposer l'écouvillon.
6. Dévisser et retirer le bouchon du tube de transport (**image 4**). Idéalement ne pas déposer le bouchon, mais en cas de nécessité il peut être déposé à l'envers sur une surface propre.
7. Insérer l'écouvillon dans le tube, embout blanc vers le bas (**image 5**). Casser délicatement le haut de l'écouvillon au niveau du point de cassure (ligne plus mince sur la tige, voir **images 3 et 6**). Bien revisser le bouchon afin d'éviter tout risque de fuite.
8. Déposez votre prélèvement seul dans un sac de plastique et conserver à température ambiante.
9. Rapporter au centre de prélèvement ou à la clinique médicale dans les **7 jours suivant le prélèvement**, et au maximum moins de 14 jours suivant le prélèvement.